

РУКОВОДСТВО

**по подключению
мобильного драйвера
от SCANCODE
в 1С:Предприятие - Мобильный клиент**

версия 1.0.11

2025

Содержание

Введение.....	3
Этапы установки программного обеспечения	4
Установка расширения конфигурации	5
Выполнение обработки «Подготовка драйвер сканкод сканер штрихкода мобильный клиент»	8
Установка приложения GeneralService	10
Установка лицензии.....	11
Установка мобильного драйвера	12

Введение

Мобильный драйвер - это специальная библиотека, предназначенная для установки и работы сканера штрихкода на терминалах сбора данных (далее ТСД) под управлением операционной системы Android в мобильных платформах и/или в мобильных клиентах 1С:Предприятие.

Работа драйвера гарантированно работает на следующих моделях ТСД: CipherLab, HoneyWell, NewLand, GlobalPOS, SpeedData.

В данном руководстве будет рассмотрен пример подключения мобильного драйвера для следующего ПО:

Сервер:

Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1786)

Конфигурация: Управление торговлей, редакция 11 (11.5.24.62)

Библиотека подключаемого оборудования: 3.2.7.22

Мобильный клиент:

Мобильное устройство (ТСД): GlobalPOS C5000

Операционная система: Android 9

Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.32)

SCANCODE.GeneralService: 0.2.9

P.S. Если версия Библиотеки подключаемого оборудования старше 3.2.x.x, то установку следует производить согласно Руководству по подключению мобильного драйвера от SCANCODE в 1С:Предприятие - Мобильный клиент версии 1.0.9.

Этапы установки программного обеспечения

В системе 1С:Предприятие:

1. установка расширения конфигурации (SCANCODE_Driver_Barcode_1_0_11.cfe) – дополнительная надстройка типовой конфигурации;
2. выполнение обработки «Подготовка драйвер сканкод сканер штрихкода мобильный клиент».

На мобильном устройстве:


1. установка приложения GeneralService (SCANCODE.GeneralService-0.2.9.apk) – сервис для работы со сканером штрихкод;
2. установка лицензии;
3. установка мобильного драйвера.

Установка расширения конфигурации


Запустите конфигуратор «1С:Предприятие» с набором прав «Администрирование». Установите расширение из комплекта поставки:

...\1C_MobileDriver\MobileClient_1.0.10\SCANCODE_Driver_Barcode_1_0_11.cfe


Конфигуратор - Управление торговлей, редакция 11







конфигуратор - управление торговлей, редакция 11



Конфигуратор - Управление торговлей, редакция 11





Расширения конфигурации


Действия

Конфигурация



Имя	Версия	Назначение	Активно	Безопасный режим...	Защита от оп...	Используется...	Область дейс...	Использоват...
SCANCODE_Driver_Barcode	1.0.11	Адаптация	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Информацио...	<input type="checkbox"/>



Выполнение обработки «Подготовка драйвер сканкод сканер штрихкода мобильный клиент»

Если ранее уже создавались подключения сканера штрихкода на ТСД с помощью предыдущих версий (например, 1.0.10 и старше), то предварительно следует полностью удалить из справочника «Подключаемое оборудование» элементы с настройками таких подключений:




В «1С:Предприятие» и выполните действия в обработке:





  Демонстрационная база / Управление торговлей, редакция 11 (1С:Предприятие)


Поиск Ctrl+Shift+F


Подготовка драйвер сканкод сканер штрихкода мобильный клиент x


 Главное



 Планирование


 CRM и маркетинг

 Продажи

 Закупки

 Склад и доставка

 Подготовка драйвер сканкод сканер штрихкода мобильный клиент

АдаптацияОчистить параметры

Версия БПО: 3.2.7.22

Адаптировать

Аадаптация не требуется!

Установка приложения GeneralService

Процесс установки сервиса GeneralService описан в руководстве


1C_MobileDriver\SCANCODE.GeneralService_0.2.9\Описание SCANCODE.GeneralService.pdf.

Установка лицензии


Процесс установки лицензии для работы мобильного драйвера описан в руководстве
1C_MobileDriver\SCANCODE.GeneralService_0.2.9\Описание SCANCODE.GeneralService.pdf.


Установка мобильного драйвера

На мобильном устройстве запустите мобильного клиента 1С:Предприятие.
Перейдите в настройку подключаемого оборудования:






Подключите драйвер:






В 1С:Предприятие снова открыть обработку «Подготовка драйвер сканкод сканер штрихкода мобильный клиент». Выполните действия по очистке параметров подключенного оборудования:





Проверьте работу сканера штрихкода на ТСД, например, в журнале «Заказы клиентов» или в форме документа «Заказ клиента».

P.S. Иногда после перезапуска 1С на ТСД сканер штрихкода не подключается. Откройте настройку подключения (Главное меню – НСИ и администрирование – РМК и оборудование – Подключаемое оборудование – Вашу настройку) и нажмите сохранить и закрыть:



После чего закройте 1с на ТСД и зайдите заново.